

Установка корневых сертификатов


С 05 мая 2018 года сертификаты выпускаются на новом корневом сертификате. Для обеспечения работы карты с новым сертификатом на рабочем месте пользователя должны быть установлены корневые сертификаты следующих Удостоверяющих центров:

1. [Корневой сертификат Головной удостоверяющий центр](#) (от 20.07.2012) – устанавливается в хранилище “Доверенные корневые центры сертификации”
3. [Корневой сертификат 2018](#) (ГКУ ТО «ЦИТТО» от 04.05.2018) – “Промежуточные центры сертификации”


Указанные сертификаты необходимо скачать с сайта ГКУ ТО «ЦИТТО» по адресу <http://citto.ru> раздел Направления деятельности — Удостоверяющий центр — Загрузка.

1. Установка сертификата Головного Удостоверяющего центра

Для установки сертификата необходимо открыть файл **9154772450_GUC.cer** и выбрать «*Установить сертификат*».




В следующем окне выбрать «*Поместить все сертификаты в следующее хранилище*» (Place all certificates in the following store). Нажать «*Обзор...*».



Установить его в хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры сертификации» (Trusted Root Certification Authorities).


При появлении окна «Предупреждение безопасности» проверьте соответствие отпечатка. Для сертификата **GUC.cer** его значение должно быть следующим **8cae88bb fd404a7a 53630864 f9033606 e1dc45e2**, что гарантирует подлинность сертификата.



Нажмите «Да».


Импорт успешно выполнен.

При повторном открытии сертификата он должен быть следующего вида



2. Установка сертификата ГКУ ТО «ЦИТТО» 2018

Далее, аналогично установить сертификат подчиненного удостоверяющего центра **08b2b1335a_UC-CITTO-2018.cer**, выбрав хранилище «*Промежуточные центры сертификации*».



После чего, в свойствах сертификата **UC-CITTO-2018.cer** на вкладке «*Путь сертификации*» должна строиться цепочка доверия и состояние сертификата должно быть «*Этот сертификат действителен*»:

