

Портал поставщиков услуг

Личный кабинет

ПО ИГУС РСМЭВ ТО

Оглавление

<u>Изменение в версии 3.2.1.....</u>	<u>3</u>
<u>Назначение.....</u>	<u>4</u>
<u>Технические характеристики.....</u>	<u>5</u>
<u>Порядок установки.....</u>	<u>6</u>
<u>Проверка версии ИГУС.....</u>	<u>11</u>

1. Изменения в версии 3.2.1

1. Обновлена сертифицированная версия КриптоПро 4.0;
2. Актуализирована Утилита подписи файлов

2. Назначение

Инсталляционный пакет «ИГУС РСМЭВ ТО» предназначен для установки программного обеспечения, необходимого для оказания государственных, муниципальных и других видов услуг через сеть Интернет в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области (РСМЭВ ТО).

3. Технические характеристики.

Инсталляционный пакет совместим с Windows 7, 8 и 8.1. В зависимости от разрядности вашей операционной системы, используйте инсталляционный пакет «ИГУС РСМЭВ» версии 32х или 64х. Операционные системы семейства Linux, FreeBSD и MacOS не поддерживаются.

Минимальные требования:

- для ОС Windows 7 - обязательное наличие ServicePack 1;
- у пользователя на компьютере должны быть установлены права локального администратора; **Внимание! На компьютере обязательно должен быть установлен Microsoft .NET Framework не ниже версии 4.0.**

При установке ПО ИГУС необходимо:

1. **Отсоединить карт-ридер от системного блока.**
2. Удалить старую версию ИГУС
3. Удалить КРИПТО-PRO (при наличии в списке программ);

4. Порядок установки

Запустить установочный файл, загрузить который можно по [ССЫЛКЕ](#). После запуска файла откроется окно Мастера установки (Рис.4.1.).




Рисунок 4.1 – Приветственное окно установки

В открывшемся окне Мастера установки необходимо нажать кнопку «Далее». Откроется окно с лицензионным соглашением. Для продолжения процесса установки после ознакомления с Лицензионным соглашением необходимо нажать «Принимаю». При нажатии на кнопку «Отмена» установка будет прекращена (Рис.4.2.).




Рисунок 4.3. – Лицензионное соглашение

В появившемся окне отображаются компоненты устанавливаемой программы. Нажмите кнопку «Далее» (Рис.4.3.).




Рисунок 4.3 – Компоненты устанавливаемой программы

Далее необходимо выбрать модель установленного картридера, после чего будут установлены необходимые драйвера (Рис.4.4.).




Рисунок 4.4 – Выбор типа картридера

После нажатия кнопки «Далее» система выдаст информативное окно с повторным напоминанием о том, что картридер должен быть отключен от компьютера. Нажмите «Ок» (Рис.4.5.).




Рисунок 4.5 – Информационное окно

В появившемся окне выберите папку для установки. Рекомендуется не менять папку, установленную по умолчанию. Чтобы выбрать другую папку, нажмите кнопку «Обзор...», выберите нужный путь и нажмите кнопку «ОК» (Рис.4.6.).




Рисунок 4.6 – Выбор папки установки

В открывшемся окне Вы можете изменить наименование папки в меню «Пуск», куда будут помещены ярлыки программы. Вы также можете оставить название папки, предложенное мастером установки. Нажмите кнопку «Далее» (Рис.4.7.).




Рисунок 4.7 – Выбор папки в меню «Пуск»

Нажмите кнопку «Установить» для начала установки (Рис.4.8.).





Рисунок 4.8 – Окно установки ПО ИГУС

Для завершения установки «ИГУС РСМЭВ ТО» требуется перезагрузить компьютер. Нажмите кнопку «Да». Ваш компьютер будет перезагружен, установка «ИГУС РСМЭВ ТО» будет завершена (Рис.4.9.).



Окно 4.9 – Окно завершения установки

Картридер следует подключить после окончания установки программы «ИГУС РСМЭВ ТО».

5. Проверка версии ИГУС

Версию системы ИГУС можно посмотреть Панель управления/ Программы/ Программы и компоненты (Рис.5.1).




Рисунок 5.1 – Версия программы ИГУС